

AlfcomS の PC 移行手順書

0. はじめに

本書は、AlfcomS を新 PC に移行する手順書となります。

事前に AlfcomS のセットアップ CD もしくはセットアップデータをご用意ください。

I. AlfcomS のインストール

※管理者権限を有したユーザーで行ってください。

新 PC にて AlfcomS のセットアップ(setup.exe)を実行し、インストールを進めます。

インストーラの指示通りに進めることでインストールが完了します。

※インストール先フォルダは「C:\ALF\AlfcomS」を推奨としていますが、変更も可能です。


その際は、下記フォルダへのインストールは避けてください。

- ・プログラムファイルフォルダ（「C:\Program Files」など）
- ・システムルートフォルダ（「C:\Windows」など）
- ・システムドライブルートフォルダ（「C:\」直下）
- ・プログラムデータフォルダ（「C:\ProgramData」など）

2. AlfcomS の設定の移行


現在利用中の PC で使用していた AlfcomS の設定をエクスポートし、新 PC へインポートすることも可能です。

- ・現在利用中の PC にて「設定」⇒「エクスポート」とクリック



指定されたフォルダに「AlfcomS.config」ファイルが出力されます。

- ・新 PC にて「設定」⇒「インポート」とクリック



現在利用中の PC にてエクスポートした「AlfcomS.config」ファイルを指定し設定をインポートします。

上記にて上手く行かない場合は、現在利用中の PC と新 PC のそれぞれで AlfcomS の設定画面を表示し同じ設定値を入力してください。

AlfcomS を起動後、キーボードの「Shift」+「F1」キーを押下すると設定画面が表示されます。

※通信が開始されている場合は、「中断」をクリック後に「Shift」+「F1」キーを押下してください。

以上となります。

【セットアップ CD／データを紛失されたお客様へ】

セットアップ CD またはセットアップデータを紛失されたお客様向けに、Alfcom のダウンロード販売（有償）を行っております。

ご希望の方は、以下の要領でメールにてご連絡をお願いします。

件名：「Alfcom ダウンロード販売」

宛先：support@alf-net.co.jp